

nf_conntrack - nastavení conntracku na linux routeru

Conntrack se na routeru používá při zapnutí stavového firewallu nebo při nastavení NATu. Při natování většího počtu IP adres není často defaultní nastavení conntracku dostatečné a proto je potřeba ho upravit. V krajním případě jste na neoptimální nastavení dokonce upozorněni hláškou `nf_conntrack: table full, dropping packet` v syslogu.

Optimalizaci provádíme změnou hodnot parametrů **nf_conntrack_max** a conntrack hashsize reprezentovanou parametrem **nf_conntrack_buckets**. Aktuální hodnoty získáte pomocí příkazů:

```
$ cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max
65536
$ cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_buckets
16384
```

Hodnotu `nf_conntrack_max` je vhodné nastavit podle velikosti dostupné operační paměti. nejprve zjistíme velikost jednoho záznamu v conntrack tabulce:

```
cat /proc/slabinfo
slabinfo - version: 2.1
# name          <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab>
<pagesperslab> : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor> : slabdata
<active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>
...
...
nf_conntrack_3      0      0    240    17      1 : tunables 120    60    8 :
slabdata           0      0      0
nf_conntrack_2      0      0    240    17      1 : tunables 120    60    8 :
slabdata           0      0      0
nf_conntrack_1      0      0    240    17      1 : tunables 120    60    8 :
slabdata           0      0      0
nf_conntrack_expect  0      0    184    22      1 : tunables 120    60    8
: slabdata         0      0      0
```

Hodnota **240** je v mém případě hodnota jednoho záznamu v tabulce conntrack. Dejme tomu, že můj router má 2GB RAM, pak pro conntrack tabulku použiju max. 1GB RAM. Použiju vzorec **velikost RAM v bytech / 240 = nf_conntrack_max** ($1073741824 / 240 = 4473924,26667$) tj. 4473924. Hashsize se potom vypočítá jako `nf_conntrack_max / 8` tj. $4473924 / 8 = 559240$

Nastavení nových parametrů pro `nf_conntrack`

[/etc/sysctl.conf](#)

```
..
..
#ipconntrack
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=4473924
```

```
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established=7200
```

a

```
/etc/modprobe.d/nf_conntrack.conf
```

```
options nf_conntrack hashsize=559240
```

obojí je možné změnit za chodu bez restartu

```
echo 559240 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize  
sysctl -p
```

Pokud na routeru mám pouze stavový firewall

V takovém případě je možné conntrack úplně vypnout, zvláště pokud mám firewall jen na INPUT. Do skriptu pro firewall, volaný přes iptables-restore přidáme následující řádky

```
*raw  
:PREROUTING ACCEPT [0:0]  
:OUTPUT ACCEPT [0:0]  
-A PREROUTING -d 1.2.3.4/32 -j ACCEPT  
-A PREROUTING -d 5.6.7.8/32 -j ACCEPT  
-A PREROUTING -j CT --notrack  
-A OUTPUT -s 1.2.3.4/32 -j ACCEPT  
-A OUTPUT -s 5.6.7.8/32 -j ACCEPT  
-A OUTPUT -j CT --notrack  
COMMIT
```

Pravidla s IP adresou je potřeba vyjmenovat pro všechny IP adresy na interfacech routeru.

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/network/conntrack?rev=1480960785>Last update: **2016/12/05 18:59**