

Network Interface - pojmenování

- v /etc/default/grub přidat do GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT "net.ifnames=1 biosdevname=1"
- v adresari /etc/systemd/network/ založit soubory *.link , zaleží na pořadí pojmenování tj. 10-eth0.link, 11-eth1.link
- obsah souboru - nastavíme mac adresu síťovky a její pojmenování:

```
[Match]
```

```
MACAddress=0c:c4:7a:14:6c:68
```

```
[Link]
```

```
Name=eno0
```

POZOR Pro rezervace dle MAC adres nepoužívejte name EthX, jinak se to bude chovat divně. Po rebootu se nám síťovky pojmenují jak potřebujeme:

```
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: bnx2x 0000:81:00.0 ens6: renamed from eth0
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.0 eno1: renamed from eth1
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.1 eno2: renamed from eth2
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.1 eno4: renamed from eth4
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.0 eno3: renamed from eth3
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.0 eth2: renamed from eno3
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.0 eth0: renamed from eno1
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.1 eth1: renamed from eno2
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.1 eth3: renamed from eno4
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: bnx2x 0000:81:00.0 eth4: renamed from ens6
```

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/network/netdev>

Last update: **2024/05/10 14:27**

