## Nastavení TCP/IP ve Windows 10

Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Otevřete menu Start.

۹ ھ	růzkumní	îk souborů		>	
্টেঃ ১	lastavení				
ψv	ypnout				
i≣ v	šechny aj	plikace			
	Q	[]]	e	-	H

Vyberte položku: Nastavení.



Dále klikněte na Síť a internet.



Zvolte Ethernet a vyberte: Změnit možnosti adaptéru.

😻 Síťová připojení	_		×	
← → ∨ ↑ ⊵ « Síť a > Síť	ová při… 🗸 🖒 Proh	ledat: Sít	ová připo	ojení
Uspořádat 🔻 Zakázat toto síťové	zařízení »	<b>-</b> <b>-</b>	•	?
Ethernet Síť Realtek PCIe GBE Family	Zakázat <b>Stav</b> Diagnostika Přemostit připojení Vytvořit zástupce Odstranit Přejmenovat Vlastnosti			
Počet položek: 1 Počet vybraných p	oložek: 1			• <b>•</b>

Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit (Ethernet), a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Ethernet - vlastnosti	×
Sítě	
Připojit pomocí:	
Realtek PCIe GBE Family Controller	
Konfigurovat	
Toto připojení používá následující položky:	
🗹 🏪 Klient sítě Microsoft	^
🗹 🚚 Sdílen í souborů a tiskáren v sítích Microsoft	
Plánovač paketů technologie QoS	
Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)	
Vstupně-výstupní ovladač mapovače zjišťování topol	0
Protokol multiplexoru pro siťový adaptér od společnos	ti
Ovladac protokolu LLDP spolecnosti Microsoft	~
<	,
Nainstalovat Odinstalovat Vlastnosti	
Popis	_
Protokol TCP/IP. Výchozí protokol pro rozlehlé sítě, který zajišťuje komunikaci mezi propojenými sítěmi různého druhu.	
OK Zn	ušit

Na kartě Sítě. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) (případně: Protokol IPv6 (TCP/IPv6)) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti							
Obecné							
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sítě.							
C Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky	-1						
Pouzit nasledujici IP adresu:  IP adresa:							
Maska podsítě:	н						
Výchozí brána:							
🔿 Získat adresu serveru DNS automaticky							
Použít následující adresy serverů DNS:	11						
Upřednostňovaný server DNS:	н						
Alternativní server DNS:							
Při ukončení ověřit platnost nastavení Upřesnit							
OK Zrušit	:						

Nastavte následující:

- IP adresu
- Masku podsítě
- Výchozí bránu
- Upřednostňovaný server DNS
- Alternativní server DNS

Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

From: https://wiki.spoje.net/ - **SPOJE.NET** 

Permanent link: https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/zakaznici/tcpip-win10

Last update: 2016/08/08 09:54

